

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ WINDOWS 95/98/ME

ДОБАВЛЕНИЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К СЕТИ

"Мой компьютер" -> "Панель управления" -> "Установка и удаление программ" -> вкладка "Установка Windows" -> пометить "Связь" -> нажать кнопку "Состав" -> поставить флажок "Удаленный доступ к сети" -> "ОК" -> "ОК".
После добавления файлов перезагрузите компьютер.

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА

Зайдите "Мой компьютер" -> "Панель управления" -> "Сеть".

Проверьте список установленных компонентов (вкладка "Конфигурация"), в котором **обязательно** должны быть: **одно** сетевое устройство "Контроллер удаленного доступа" и **один** протокол "TCP/IP". Только в случае, если протокол "TCP/IP" не установлен - установите его ("Добавить" -> "Протокол" -> кнопка "Добавить" -> "Microsoft" -> "TCP/IP" -> "ОК").

Будьте внимательны, так как два **одинаковых** установленных компонента (например, два протокола "TCP/IP") приведут к **невозможности** работы в Интернет и с электронной почтой. Также настоятельно рекомендуется ничего (особенно протоколы другого типа) кроме вышеперечисленных компонентов не оставлять (и не устанавливать). (Для удаления: выделить элемент -> нажать кнопку "Удалить").
Далее "ОК" и перезагрузите компьютер.

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

"Мой компьютер" -> (для Windows Me -> "Панель управления") -> "Удаленный доступ к сети" -> "Новое соединение".

Придумайте новому соединению имя, например, "SPbGU", и нажмите кнопку "Далее". На следующей странице необходимо ввести:

- "Код города" -> (оставить пустым)
- "Телефон" -> (ввести **один** (!) из наших модемных телефонов: 326-49-11, 324-01-41 или 324-08-81)
- "Код страны или области" -> (выбрать "Россия (7)")

После ввода нажмите кнопку "Далее" -> нажмите кнопку "Готово".

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

"Мой компьютер" -> (для Windows Me -> "Панель управления") -> "Удаленный доступ к сети" -> щелкните **правой** кнопкой мыши по значку созданного соединения "SPbGU" и выберите в появившемся меню пункт "Свойства". Появится диалог о свойствах соединения "SPbGU".

**Внимание! Настройка нижеследующих параметров во вкладке "Общие" ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Без этого соединение с Интернет будет НЕВОЗМОЖНО!**

- Вкладка "Общие"
 - 1) Снять флажок "Использовать код страны и параметры связи" ("Использовать код страны и код города" - для Windows 95).
 - 2) Нажать кнопку "Настройка"
 - Вкладка "Параметры" -> поставить флажок "Выводить (открыть - для Windows 98/Me) окно терминала ПОСЛЕ набора номера".
 - Закройте окно настройки, нажав кнопку "ОК".
 - 3) Только для Windows 95: нажать кнопку "Тип сервера" и перейти к настройке параметров указанных в пункте ниже.
- Вкладка "Тип сервера" ("Сеть" для Windows Me)
 - 1) В списке "Тип сервера удаленного доступа" выбрать (как правило это уже выбрано):
 - для Windows 95 "PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet"
 - для Windows 98 "PPP: Интернет, Windows NT Server, Windows 98"
 - для Windows Me "PPP: Интернет, Windows 2000/NT, Windows Me"
 - 2) Оставить включенными только флажки
 - "Программное сжатие данных", "Запись журнала для этого соединения" (только для Windows 98/Me) и "TCP/IP".
 - 3) Нажать кнопку "Настройка TCP/IP" -> в появившемся диалоге:
 - Отметить флажок "Адрес IP назначается сервером".
 - Отметить флажок "Адреса вводятся вручную".
 - В полях "Первичный адрес DNS" и "Вторичный адрес DNS" указать следующие адреса DNS-серверов:
 - первичный - 193.124.85.219 и вторичный - 193.124.85.210.
 - В полях "Первичный адрес WINS" и "Вторичный адрес WINS" оставить значения 0.0.0.0.
 - Поставить флажки: "Использовать сжатие заголовков IP", "Использовать стандартный шлюз для удаленной сети"
 - Закройте окно настройки TCP/IP, нажав кнопку "ОК".

СОЕДИНЕНИЕ С ИНТЕРНЕТ

Дозвон производится следующим образом: "Мой компьютер" -> (для Windows Me -> "Панель управления") -> "Удаленный доступ к сети" -> двойной щелчок мышью по значку созданного соединения "SPbGU" -> нажать кнопку "Подключиться" ("Установить связь" для Windows 95).

После набора модемом номера установится модемная связь, после чего появится **черное** терминальное окно с сообщениями следующего вида:

```
day                               <- вместо идентификатора day могут появляться идентификаторы din или lom
Username:
```

В этот момент сервер ожидает ввода Вашего **username**, имеющего вид **ppXXXX**. Введите его.

Username указан в Вашей "Карте пользователя" (в столбике с заголовком PPP). Пожалуйста, не путайте Ваш **username** для доступа в Интернет с другими параметрами указанными в Вашей "Карте пользователя" (например, с **UID**)! **Username** отличается от этих параметров лишь первыми двумя буквами, а именно начинается с **двух маленьких латинских букв pp**. Посмотрите разницу между этими параметрами на примере:

```
Username для доступа в Интернет: pp7593
UID: uv7593
Mail server user name: uv7593
```

Если при вводе, несмотря на нажимаемые клавиши, вместо букв **pp** на экране отображаются другие буквы (например, **gg**), это означает, что активна не английская (*не латинская*) раскладка клавиатуры. Необходимо переключить раскладку и осуществлять ввод **только** на английской раскладке!

Ввод завершается нажатием **Enter**. Вслед за этим на экране появится следующее приглашение:

```
Password:
```

Теперь следует ввести пароль **в точности как он указан** в Вашей "Карте пользователя". **Внимание!** Ввод пароля никак не отображается! (Не будет ни смещения курсора, ни появления «звездочек»). Ввод также завершается нажатием **Enter**. После этого, в случае если имя пользователя и пароль были введены без ошибок, в терминальном окне появятся "бегущие" надписи вида:

```
Entering PPP mode.
Async interface address is unnumbered (FastEthernet2/0)
Your IP address is 194.85.XXX.XX. MTU is 1500 bytes
Header compression will match your system.

~я}#A!|и} }4"}&} }*} }%}&MoLi}'"}{""};~я}#A!}
...
```

После этого необходимо **сразу** нажать кнопку "Продолжить" (или клавишу **F7**), не обращая внимания на продолжающие появляться в окне символы. Терминальное окно будет закрыто, после чего будет установлено соединение с Интернет. Теперь можно запускать программы, использующие сетевое подключение (например, "Internet Explorer" - для просмотра страниц в Интернет или "Outlook Express" - для приема/отправки почты).