

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ WINDOWS XP

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

1. Запустите мастер новых подключений: "Пуск" -> "Программы" -> "Стандартные" -> "Связь" -> "Мастер новых подключений"
2. Нажмите кнопку [Далее>]
3. Выберите пункт "Подключение к Интернету" и нажмите кнопку [Далее>]
4. Выберите пункт "Установить подключение вручную" и нажмите кнопку [Далее>]
5. Выберите пункт "Через обычный модем" и нажмите кнопку [Далее>]
6. Введите "Имя поставщика услуг", например "SPbGU", и нажмите кнопку [Далее>]
7. Введите номер **одного** из наших модемных телефонов (326-49-11, 324-01-41 или 324-08-81) и нажмите кнопку [Далее>]
Внимание: Если ваша АТС не поддерживает тоновый набор номера, добавьте латинскую букву **p** перед введенным номером, например, **p324-01-41**
8. На следующей странице:
 - 1) "Имя пользователя", "Пароль" и "Подтверждение" можно не заполнять.
 - 2) Снимите флажок "Включить брандмауэр для подключения к Интернету".
 - 3) Нажмите кнопку [Далее>]
9. Поставьте флажок "Добавить ярлык подключения на рабочий стол" и нажмите кнопку [Готово]

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

"Пуск" -> "Настройка" -> "Сетевые подключения" -> двойной щелчок мышью по значку созданного соединения "SPbGU" -> В появившемся окне нажмите кнопку "Свойства".

- Вкладка "Общие"
 - 1) Снять флажок "Использовать правила набора номера".
 - 2) Поставить флажок "При подключении вывести значок в области уведомлений".
- Вкладка "Параметры"
 - 1) Поставить флажки "Отображать ход подключения", "Запрашивать имя, пароль, сертификат и т.д." и "Запрашивать номер телефона".
 - 2) Снять флажки "Включать домен входа в Windows" и "Перезвонить при разрыве связи".

**Внимание! Настройка нижеследующих параметров во вкладке "Безопасность" ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Без этого соединение с Интернет будет НЕВОЗМОЖНО!**

- Вкладка "Безопасность"
 - 1) Отметить флажок "Обычные (рекомендуемые параметры)".
 - 2) Поставить флажок "Вывести окно терминала".
 - 3) Снять флажок "Сценарий".
- Вкладка "Сеть"
 - 1) В списке "Тип подключаемого сервера удаленного доступа" выбрать (как правило это уже выбрано) "PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet".
 - 2) В разделе "Компоненты, используемые этим подключением" оставьте флажок ТОЛЬКО на "Протокол Интернета (TCP/IP)".
 - 3) Установите курсор на "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "Свойства" -> в появившемся диалоге
 - Отметить флажок "Получить IP-адрес автоматически".
 - Отметить флажок "Использовать следующие адреса DNS-серверов".
 - В поле "Предпочитаемый DNS-сервер" ввести 193.124.85.219
 - В поле "Альтернативный DNS-сервер" ввести 193.124.85.210
 - Нажмите кнопку "Дополнительно" -> в появившемся диалоге (вкладка "Общие")
 - Поставить флажки "Использовать основной шлюз в удаленной сети" и "Использовать сжатие заголовков IP".
 - Нажмите "ОК".
 - Закройте окно настройки TCP/IP нажав кнопку "ОК".
- Вкладка "Дополнительно" (доступна только в случае загрузки с правами администратора)
 - 1) Снять флажок "Защитить мое подключение к Интернету".
 - 2) Снять флажок "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера".
- Завершите настройку свойств соединения нажав на кнопку "ОК".

СОЕДИНЕНИЕ С ИНТЕРНЕТ

Дозвон производится следующим образом:

"Пуск" -> "Настройка" -> "Сетевые подключения" -> двойной щелчок мышью по значку созданного соединения "SPbGU" ->

В появившемся окне нажмите кнопку "Вызов".

После набора модемом номера установится модемная связь, после чего появится **черное** терминальное окно с сообщениями следующего вида:

```
day <- вместо идентификатора day могут появляться идентификаторы din или lom
Username:
```

В этот момент сервер ожидает ввода Вашего **username**, имеющего вид **ppXXXX**. Введите его.

Username указан в Вашей "Карте пользователя" (в столбике с заголовком PPP). Пожалуйста, не путайте Ваш **username** для доступа в Интернет с другими параметрами указанными в Вашей "Карте пользователя" (например, с **UID**)! **Username** отличается от этих параметров лишь первыми двумя буквами, а именно начинается с **двух маленьких латинских букв pp**. Посмотрите разницу между этими параметрами на примере:

```
Username для доступа в Интернет: pp7593
UID: UV7593
Mail server user name: uv7593
```

Если при вводе, несмотря на нажимаемые клавиши, вместо букв **pp** на экране отображаются другие буквы (например, **gg**), это означает, что активна не английская (*не латинская*) раскладка клавиатуры. Необходимо переключить раскладку и осуществлять ввод **только** на английской раскладке!

Ввод завершается нажатием **Enter**. Вслед за этим на экране появится следующее приглашение:

```
Password:
```

Теперь следует ввести пароль **в точности как он указан** в Вашей "Карте пользователя". **Внимание!** Ввод пароля никак не отображается! (Не будет ни смещения курсора, ни появления «звездочек»). Ввод также завершается нажатием **Enter**. После этого, в случае если имя пользователя и пароль были введены без ошибок, в терминальном окне появятся "бегущие" надписи вида:

```
Entering PPP mode.
Async interface address is unnumbered (FastEthernet2/0)
Your IP address is 194.85.XXX.XX. MTU is 1500 bytes
Header compression will match your system.

~я}#A!}!и} }4}"}&} }*} } }%}&ШoЫi}'}"}{ }"";~я}#A!}
...
```

После этого необходимо **сразу** нажать кнопку "Готово", не обращая внимания на продолжающие появляться в окне символы. Терминальное окно будет закрыто, после чего будет установлено соединение с Интернет. Теперь можно запускать программы, использующие сетевое подключение (например, "Internet Explorer" - для просмотра страниц в Интернет или "Outlook Express" - для приема/отправки почты).