

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПРОГРАММЫ "МИНИ-ХОСТ"

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ.

1. Вставьте диск #1 в дисковод.
2. Нажмите кнопку "Пуск", выберите пункт меню "Выполнить...".
3. В появившемся окне "Запуск программы" в поле "Открыть" введите команду:
a:\install.exe
и нажмите клавишу "Enter".
4. "Информация" нажать [ОК]
5. "Установка Мини-Хост: регистрация" нажать [ОК]
6. "Установка Мини-Хост: файлы" нажать [ОК]
7. Пожалуйста, подождите – копируются файлы
8. "Установка Мини-Хост: Вставьте диск N2 в устройство"
Вставьте диск #2 в дисковод и нажать [ОК]
9. Пожалуйста, подождите – копируются файлы
10. "Домен" нажать [ОК]
11. "Почтовый сервер" нажать [ОК]
12. "Сервер конференций" нажать [ОК]
13. "Пользователь"
 - "Имя:" (Строчные лат., до 8-ми символов) (то, что будет в электронном адресе до символа @)
 - "Входное имя:" (Заполнится автоматом. Не менять.)
 - "Пароль:" (Оставить пустым.)
 - "Настоящее имя:" (лат. символами в формате Imya O. Familia)
 - нажать [ОК]
14. "Ввод пользователей". Вы хотите зарегистрировать еще одного пользователя? нажать [Нет]
15. "Модем" нажать [ОК]
16. "Установка Мини-Хост" Установка завершена нажать [ОК]

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ.

1. Зайдите в папку "Мини-Хост"
2. Двойной щелчок на ярлыке к программе WinUUCP.
3. "Настройки" – "Порт..."
4. Форма «Порт»
 - выбрать COM порт
 - выбрать скорость порта **115200**
 - поставить галочку "Переустановка скорости при соединении"
 - нажать [ОК]
5. Двойной щелчок на ярлыке к программе "Менеджер данных"
6. Идентификация пользователя
7. Ввести входное имя в поле "Входное имя:" нажать [ОК]
8. "Менеджер данных" - "Настройки" - "Форматы"
- 9.

```
%#D-%#M-%#Y  
%$sW, %#lD %$sM %#Y %#lH:%#lT %#Z %Z  
%#lM-%#lD-%#sY
```

привести к виду:

```
%#D-%#M-%#lY  
%$sW, %#lD %$sM %#lY %#lH:%#lT %#Z %Z  
%#lD-%#lM-%#lY
```

нажать [ОК]

Установка и настройка завершена.